

# PLUGIN IOBROKER

## Erste-Schritte-Dokumentation


### ERSTE SCHRITTE

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre ioBroker-Konfiguration in den AIO CREATOR NEO integrierten.


### VORAUSSETZUNGEN:

- Je nach verwendetem Versionszweig AIO CREATOR NEO Version 2.1.12 / 2.3.7 / 2.4.5 / 2.5.0 und allen Folgeversionen oder höheren Versionszweigen
- AIO REMOTE NEO Version 1.60
- vollständig eingerichteter ioBroker-Server
- Der „Simple API Adapter“ muss auf dem ioBroker-Server installiert sein.


## 1. Im AIO CREATOR NEO anmelden



Öffnen Sie den AIO CREATOR NEO.



Wenn Sie NEO zum ersten Mal öffnen, erhalten Sie zunächst eine kurze Einweisung in die wichtigsten Funktionen.



Zunächst legen Sie bitte einen Benutzer an. Vergeben Sie einen Namen für Ihren Benutzer.


Wenn Sie einen Plugin-Freischaltcode erworben haben, geben Sie diesen bitte in das entsprechende Feld ein.

Möchten Sie NEO zunächst testen, stellen Sie den Testmodus auf EIN. Sie benötigen nun keinen Freischaltcode und können NEO in vollem Umfang testen. Allerdings können Sie im Testmodus keine Fernbedienung auf Ihr Mobilgerät übertragen.

Akzeptieren Sie Lizenzbedingungen und Datenschutzbestimmungen und klicken Sie auf *Speichern*.



Klicken Sie im Bereich Fernbedienungen auf das Plus-Zeichen, um eine neue Fernbedienung anzulegen.




Vergeben Sie einen Namen für Ihre Fernbedienung und wählen Sie die Eckdaten Ihres Mobilgerätes aus, für welches Sie die Fernbedienung erstellen möchten. Klicken Sie anschließend auf *Erstellen*.




Klicken Sie anschließend auf *Öffnen*.

## 2. Den ioBroker-Server als Gateway anlegen


**!** WICHTIG: Der „Simple API Adapter“ muss auf dem ioBroker-Server installiert sein.




Öffnen Sie zunächst den *Gerätemanager*.




Selektieren Sie den Tab *Gateways* und klicken Sie anschließend auf *Neues Gateway*.



Vergeben Sie zunächst einen Namen für Ihren ioBroker-Server und wählen anschließend unter *Typ* im Drop-down *ioBroker* aus.




Tragen Sie die IP und die Zugangsdaten Ihres ioBroker-Servers ein. Je nachdem wie Sie Ihren ioBroker-Server eingerichtet haben, müssen Sie eventuell den Haken bei *HTTPS* rausnehmen. Klicken Sie anschließend auf *Speichern*.




Ihr ioBroker-Server wurde nun als Gateway angelegt.


### 3. Die einzelnen Geräte des ioBroker-Servers in NEO integrieren




Selektieren Sie nun im Gerätemanager den Tab *Geräte* und klicken auf *Geräte importieren*.




Wählen Sie nun den zuvor integrierten ioBroker-Server aus.



Nun wird Ihr ioBroker-System aufgelistet.




Sie können die einzelnen Instanzen aufklappen, um zu den Geräten zu gelangen, so wie Sie es auch von ioBroker gewohnt sind.



Selektieren Sie die Geräte, die Sie integrieren möchten, indem Sie einen Haken setzen und anschließend auf *Importieren* klicken. Wenn Sie unten links den Haken bei *Alles auswählen* setzen, werden alle Komponenten ausgewählt.



Ihre Komponenten wurden erfolgreich in NEO integriert.



Wenn Sie die einzelnen Komponenten anklicken, können Sie sich weitere Informationen zu den integrierten Komponenten anzeigen lassen und den Namen verändern.

Anschließend können Sie damit beginnen, Ihre Fernbedienung wie gewohnt zu gestalten.